Indikator – Swing Trend



För att kunna använda dig av indikatorn krävs det att du importerar den in i Hitta Kursvinnare. Det första du behöver göra är att ladda ner skriptfilen och packa upp den. Du kan ladda ner indikatorn genom att klicka på knappen i botten på denna sida.

Du importerar det uppackade skriptet genom att i Hitta kursvinnare gå till Inställningar -> Indikatorer & script -> Importera.

Välj därefter den uppackade skriptfilen och klicka på Ok.

När du väl har importerat indikatorn krävs det att du skriver in en licensnyckel för att den ska fungera, för dig kommer följande licensnyckel att gälla: CPB29Y8KPI

Du skriver in licensnyckeln genom att gå till Arkiv -> Licenser & programtillägg och sen skriver du in den i rutan som visas till höger och klickar därefter på Aktivera.

Det krävs även att du har Hitta Kursvinnare med ett versionsnummer större än 4.1.99.32 , har du inte det kan du ladda ner det på: https://www.hittakursvinnare.se/downloads/

Ladda ner

Indikator – GKraft

Indikator som plotar ut 5 olika medelvärden:
– EMA8
– MA20
– MA50
– MA100
– MA200

Ladda ner



Indikator – Gummisnodd – RSI2

Indikator som visar Relative Strength Index (RSI) med en inställning på 2 perioder. Visar även linjer för extrem noteringar.

Ladda ner



Indikator – RS – Date

Indikator som visar Relative Strength från ett visst datum. Indikatorn fungerar på följande sätt att du först måste välja ett datum som RS beräkningen ska börja ifrån. Detta gör du genom indikatorinställningar (vilket du når genom skiftnyckeln). Den första inställningen styr dagen (1-31), den andra styr månaden (1-12) och den tredje styr året (1-100). Tänk på att du endast skriver in de sista två siffrorna av året, dvs om du vill räkna från 2022 skriver du endast 22.

Ladda ner



Indikator – MA200

Indikator som visar en 1:a om aktien befinner sig över MA200 och en 0:a om den befinner sig under.

Ladda ner



Indikator – RSI – Up Down

Indikator som visar en 1:a om RSI(14) har varit nere under 30 och nu bryter upp över 30.
Indikatorn visar även om RSI(14) varit över 70 och idag punkterar 70.

Ladda ner



Indikator – SMACD – Up Down

Indikator som visar om SMACD varit nere under -15 och bryter nu upp över -15, detta visas då genom att indikatorn får värdet 1. Om motsatsen inträffar, alltså att SMACD varit över 15 och idag punkterar den nivån, kommer indikatorn få värdet -1.

Ladda ner



Indikator – StoS – Up Down

Indikator som visar om StoS(14) varit nere under 20 och nu brutit upp över denna nivå, indikatorn får då värdet 1. Om StoS(14) istället varit över 80 och nu punkterar denna nivå får indikatorn värdet -1.

Ladda ner



Indikator – Position size

Ett sätt att bestämma hur många aktier man ska köpa är att utgå ifrån den maximala tillåtna förlusten man har i sin tradingplan och hur långt avståndet är ner till stop lossen. Denna indikator kommer utgå ifrån att din maximala tillåtna förlust beräknas med hjälp av en procentsats av ditt kapital du vigt till en vissa strategi.

Exempel:
Tradingkapital: 100 000 kr
Maximal förlust per affär i % av tradingkapital: 1%
Maximal förlust i kr: 0.01 * 100 000 kr = 1 000 kr

Enligt exemplet ovan får man förlora 1 000 kr per affär. Om en aktie kostar 200 kr och vi lägger stop lossen på 194 kr så är avståndet ner till stop lossen 6 kr (200 kr – 194 kr). Träffas stop lossen kommer vi alltså förlora 6 kr per aktie, antalet aktier vi kan köpa beräknas då genom att ta 1 000 / 6 kr = 166,667 vilket avrundat blir 166 aktier (avrundas nedåt)

Du har ett alternativ att ställa in så att risken beräknas utefter hur många affärer du får ha igång samtidigt. Som grund är detta inställt på 5 men detta är helt upp till dig att bestämma själv.

Om vi fortsätter på exemplet ovan där vi skulle enligt avståndet ner till stop lossen köpa 166 st aktier, vilket blir en investering på 33 200 kr (166 * 200 kr). Om vi utgår från grundinställningen där ett bolag inte får utgöra mer än 20% får man inte investera mer än 20 000 kr i ett bolag. Indikatorn visar då hur många aktier du får lov att köpa enligt detta krav, vilket blir 100 aktier (20 000 / 200 kr). Om denna regel “aktiveras” kommer antalet aktier visas i plot2 medan antalet aktier beräknas utifrån avståndet till stop lossen så visas det i plot1.

Instruktioner:
(Inuti indikatorn)

1. Fyll i portföljens storlek

(I indikatorns inställningar)

2. Fyll i maximal storlek som ett bolag får utgöra av portföljen
3. Fyll i maximal förlust per affär
4. Ställ in hur långt ner din stop loss ligger

I inställningarna för indikatorn så styr den första parametern hur stor procensats av ditt kapital som en förlust ska vara. Den andra parametern styr avståndet ner till din stop loss i %. Varför det är skrivet i procent är för att du ska använda verktyget Risk/reward zones där du enkelt kan markera ut din target och stop loss nivå.

Ladda ner


Skapa / ändra egen indikator
PSizeSL(p1,p2,p3):
Position size - Stop loss
PSizeSL
Beskrivning:
Kod
Inställningar
/* **
Beskrivning: Indikator som beräknar positionsstorlek med tanke på
portföljens storlek, tillåten risk, volatilitet och maximal storlek
som ett bolag får utgöra av portföljen
Instruktioner:
(Inuti indikatorn)
1. Fyll i portföljens storlek
(I indikatorn inställningar)
2. Fyll i maximal storlek som ett bolag får utgöra av portföljen
3. Fyll i maximal förlust per affär
4. Ställ in hur långt ner din stop loss ligger
** */
//
// 1. Portföljens storlek i kr
local portfolio = 100000
//
// 2. Maximal storlek ett bolag får utgöra (t.ex. 0.2 = 20%)
local maxSize = 1.0/p3
// Risk i antal kr per affär
local riskPerTrade = portfolio * p1 / 100
// Positionsstorlek enligt risk
local pSize = (riskPerTrade / (p2/100*Close[0])).tointeger()
// Positionsstorlek enligt max tillåten storlek
local pSizeMax = (portfolio * maxSize / Close[0]).tointeger()
if(pSize <= pSizeMax)
plot1[0] = pSize
else
plot2[0] = pSizeMax
plot3[0] = ATR(14)[0]/Close[0] * 100
Verifiering OK.
Kodexempel..
Hjälp
Verifiera
Avbryt
OK


Skapa / ändra egen indikator
PSizeSL(p1,p2,p3) :
Position size - Stop loss
PSizeSL
Beskrivning:
Kod
Inställningar
Typ:
Indikatortyp:
Teknisk indikator
Visa indikatorn i:
ny panel.
Inparametrar:
Lägg till inparameter
p1 dec.tal 1,0 Risk
p2 dec.tal 1,0 Avstånd till SL i %
p3 heltal 5 Max antal affärer
Utdata/diagramlinjer:
Lägg till utdata
plot1 heltal 2pt Aktier enligt risk
plot2 heltal 1pt Aktier enligt max risk
plot3 dec.tal 1pt ATR/C
Globala variabler:
Lägg till global variabel
Kodexempel..
Hjälp
Verifiera
Avbryt
OK

Indikator - Cykelindikatorn

Denna indikator visar Stochstic inställd på 5 perioder. Den visar även positiva och negativa minidivergenser. För en PDIV krävs att Cykelindikatorn (StoS(5)) varit nere under 20 igår och idag gör aktien en ny lägre lägsta men idag gör inte Cykelindikatorn en ny lägre lägsta.
För en NDIV krävs att Cykelindikatorn igår varit över 80 och idag gör aktien en ny högre högsta men Cykelindikatorn gör inte det.

Ladda ner



Indikator - ATR1234

Denna indikator visar 8 olika linjer:

plot1 = Close + 1 ATR
plot2 = Close + 2 ATR
plot3 = Close + 3 ATR
plot4 = Close + 0.1 ATR
plot5 = Close - 0.1 ATR
plot6 = Close - 1 ATR
plot7 = Close - 2 ATR
plot8 = Close - 3 ATR

Ladda ner



Sannolikheter - Kalkylark

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1taQk3GFqpHQD3rH7YfQcEFOKqoo-ljRNLjS5KUW7tSk/edit?usp=sharing

När du vill använda kalkylarkets funktioner första gången kommer en liknande ruta att dyka upp.



Den funktion som gör att en ny rad läggs till och alla formler kopieras är ett script och det krävs att du godkänner scriptet för ditt Google konto. När du klickar på knappen för första gången kommer denna ruta att dyka upp.

Det du gör är att klicka på “Continue”.



Därefter klickar du på “Advanced”.



Nästa steg är att klicka på “Go to Add new row”.

Till sist måste du klicka på “Allow” och du kan nu använda scriptet som underlättar att lägga till rader.